

Najnowsze oprogramowanie dostępne jest na naszej stronie internetowej www.mikavi.pl

- Wchodzimy w kategorie : Produkty
- Wybieramy model Mikavi PQ8
- Przechodzimy do zakładki do pobrania
- Wybieramy odnośnik „ Najnowszy soft dla PQ8”

Aktualizacja kamery

1. Sformatuj kartę pamięci w kamerze.
2. Wyłącz kamerę i wysuń kartę pamięci
3. Na kartę pamięci zgraj plik „FW98529A” (wykonaj na laptopie).
4. Włóż kartę do kamery.
5. Podłącz zasilanie do kamery aktualizacja powinna rozpocząć się automatycznie
6. Podczas aktualizacji ekran kamery wyświetli czarne tło oraz pasek informujący o postępie aktualizacji
7. Po upływie około minuty kamera wyłączy się i uruchomi ponownie.
8. Sformatuj kartę pamięci w kamerze.